


Camisa de Dormir

NIÑA



A4/Carta - PDF Mosaico
12 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camisa de Dormir Niña

	2	4	6	8	10	12	14	16
Pecho	28cm.	30cm.	32cm.	34cm.	36cm.	38cm.	40cm.	42cm.
Ancho de Cadera	30cm.	32cm.	34cm.	36cm.	38cm.	40cm.	42cm.	44cm.
Largo Total	44cm.	48cm.	52cm.	56cm.	60cm.	64cm.	68cm.	72cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para la camisa de dormir de niña, utiliza telas suaves, livianas y cómodas para dormir:

- Popelina de algodón
- Batista de algodón
- Voile de algodón
- Franela liviana, para invierno
- Jersey de algodón

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
2	0,55 m
4	0,60 m
6	0,65 m
8	0,70 m
10	0,75 m
12	0,80 m
14	0,85 m
16	0,90 m

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Preparar las piezas

Corta el delantero, la espalda y las tiras al bias. Transfiere todos los piquetes y marcas.

Confeccionar los lazos

Dobla cada tira a lo largo, enfrentando los derechos. Cose, voltea hacia el derecho y plancha. Remata uno de los extremos de cada lazo.

Unir los costados

Enfrenta el delantero y la espalda derecho con derecho.

Cose ambos costados y remalla o realiza una costura francesa para obtener una terminación limpia.

Terminar el escote

Aplica una tira al bias alrededor del escote. Dobla la tira hacia el interior, plancha y pespunta cerca del borde.

Terminar las sisas

Aplica las tiras al bias en las sisas siguiendo el mismo procedimiento.

Incorpora los lazos en los extremos superiores, respetando las marcas del patrón.

Asegurar los lazos

Refuerza la unión de cada lazo con una segunda costura para que resista el uso y los lavados.

Realizar el dobladillo

Dobla el borde inferior hacia el revés, plancha y cose con puntada recta.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes, plancha la prenda y comprueba que las costuras estén limpias y los lazos queden firmes.

Ata los lazos sobre los hombros para regular el largo.