


CAMISETA

sin Mangas

HOMBRE



A4/Carta - PDF Mosaico
17 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta sin Mangas Hombre

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	45cm.	47cm.	49cm.	52cm.	55cm.	57cm.
Ancho de Hombro	36cm.	38cm.	40cm.	42cm.	44cm.	46cm.
Largo Total	62cm.	65cm.	69cm.	72cm.	76cm.	80cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas o medianas, suaves y con elasticidad transversal. Prelavar la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón.
- Jersey peinado.
- Jersey con elastano.
- Interlock liviano.
- Modal o viscosa elasticada.
- Poliéster deportivo tipo dry fit.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	70 cm
S	75 cm
M	80 cm
L	85 cm
XL	90 cm
XXL	95 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta una pieza del delantero y una de la espalda, ambas al dobléz de la tela. Corta también unas tiras de bies para terminar el escote y las sisas.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho. Alinea los hombros, cose y remalla los márgenes.

Preparar el bies del escote

Mide todo el contorno del escote y corta una tira de tela de aproximadamente el 85 % al 90 % de esa medida, más margen de costura. Une sus extremos derecho con derecho para formar un aro.

Coser el bies al escote

Divide el escote y el aro de bies en cuatro partes iguales. Coloca el bies derecho con derecho, haciendo coincidir las marcas y dejando su unión en el centro de la espalda. Cose estirando suavemente solo el bies.

Terminar el escote

Lleva el bies hacia el interior, envolviendo el margen de costura, y fija con un pespunte elástico por el derecho. Recorta el excedente interior si fuera necesario.

Preparar el bies de las sisas

Mide cada contorno de sisa y corta dos tiras de aproximadamente el 85 % al 90 % de cada medida, más margen de costura.

Coser el bies a las sisas

Con los costados todavía abiertos, coloca cada tira derecho con derecho sobre la sisa. Cose estirando suavemente el bies y luego llévalo hacia el interior. Fija con un pespunte elástico por el derecho.

Cerrar los costados

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho. Haz coincidir las terminaciones de las sisas y cose ambos costados desde la sisa hasta el bajo.

Realizar el dobladillo

Dobla el bajo 2 cm hacia el revés y cose con aguja doble, collareta o puntada elástica.

Terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el escote y las sisas conserven su elasticidad y queden planos, sin ondas ni frunces.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo